

台灣麻將台數表

預設為多數台灣牌桌與主要 App 的玩法（正花正字）。各家不同的玩法寫在那一行下方。詳細條件、來源與計算機：mahjongorchid.com/zh-tw/tai/

- 每家付：底 + 台 × 單位
- 自摸三家付・放槍一家付
- 莊家 +1・連N拉N +2N（只在莊家與付款方之間）

台數計算機
點進你的牌，算出每家付多少



基本	
莊家 Dealer	1台
莊家贏或輸的每一筆付款都加 1 台，閒家之間的付款不加。	
連N拉N Dealer streak	2N台
N 是莊家連莊的次數，莊家胡牌或流局都算一次。連二拉二是 4 台，加上莊家台共 5 台。	
也有人玩：只連不拉，N 台而不是 2N（戲谷可以這樣設）。	
門清 Concealed hand	1台
沒有吃、碰、明槓或加槓，暗槓可以。胡別人打的牌時算 1 台；自摸時改算門清自摸。	
自摸 Self-draw	1台
胡的牌是自己從牌牆或補牌摸到的，1 台。門清的手牌通常改算門清自摸。	
門清自摸 Concealed self-draw	3台
門清又自摸，合起來算 3 台：門清 1、自摸 1、不求 1，俗稱「門清一摸三」。	
不求 Unaided	1台
宣告天聽或地聽的門清手牌自摸時，門清已經含在聽牌的台裡，所以不算門清自摸，改算自摸 1 台加「不求」1 台。	
也有人玩：有些牌桌天聽、地聽自摸只加自摸，不加不求。	
風牌與三元	
圈風 Round wind	1台
圈風的刻子或槓，1 台。東風圈時，誰有東風刻子都算。	
門風 Seat wind	1台
自己門風的刻子或槓，1 台。門風看擲骰開門：從誰面前的牌牆開牌，誰就是東家，不一定是莊家。	
三元台 Dragon pung	1台
中、發、白的刻子或槓，每組 1 台。	
花牌	
正花 Own flower	1台
號碼和自己座位相同的花，每張 1 台：東 1、南 2、西 3、北 4。	
也有人玩：明星3缺1 和不少牌桌是竹 3、菊 4；本 App 每張花都印號碼。	
花槓 Flower set	2台
集滿梅蘭菊竹或春夏秋冬一整組，2 台，取代那一組的正花；另一組的正花照算。	
也有人玩：有些牌桌花槓 2 台、正花另計，那一組共 3 台。	

怎麼胡的	
邊張・中洞・單吊・獨聽 One-tile wait	1台
胡牌前只聽一種牌：邊張、中洞、單吊，或其他獨聽。	
搶槓 Robbing a kong	1台
胡別人加槓的那張牌，1 台。視同加槓的人放槍，由他一人付，沒有自摸台。	
槓上開花 Win on a replacement	1台
槓或補花之後補進來的牌自摸，1 台，自摸另計。	
海底撈月 Last-tile self-draw	1台
自摸最後一張可以摸的牌，1 台，自摸另計。	
河底撈魚 Last-discard win	1台
你胡了摸到海底那家打出的牌，1 台。	
也有人玩：神來也、明星3缺1 不算這一項。	
全求人 All melded	2台
五組都是吃、碰、明槓或加槓來的，手上只剩一張，胡別人打的牌，2 台。不另計單吊。	
半求人 All melded, self-drawn	1台
和全求人一樣，但是自摸，1 台，自摸另計。	
牌型	
平胡 All chows	2台
五組順子加一對數牌，沒有字、沒有花，胡別人打的牌而且聽雙頭，2 台。門清另加。	
三暗刻 Three concealed pungs	2台
三組自己摸齊的刻子，暗槓也算，2 台。靠別人打的牌湊成的那一組不算暗刻。	
四暗刻 Four concealed pungs	5台
四組暗刻，5 台，取代三暗刻。	
五暗刻 Five concealed pungs	8台
五組暗刻，8 台，取代四暗刻。	
碰碰胡 All pungs	4台
五組都是刻子或槓，加一對，4 台。也叫對對胡。	
混一色 Half flush	4台
一種花色加字牌，4 台。也叫湊一色。	
清一色 Full flush	8台
只有一種花色，沒有字牌，8 台。	
字一色 All honours	16台
全部都是字牌，16 台，不另計碰碰胡。	
也有人玩：神來也、明星3缺1、戲谷算 8 台。	

大牌與特殊胡法	
小三元 Little three dragons	4台
兩組三元牌刻子加一對三元牌，4 台，取代三元台。	
大三元 Big three dragons	8台
中、發、白三組刻子，8 台，取代三元台。	
小四喜 Little four winds	8台
三組風牌刻子加一對風牌，8 台。圈風、門風照算。	
也有人玩：台大盃和有些牌桌不另計圈風、門風。	
大四喜 Big four winds	16台
東南西北四組刻子，16 台，取代圈風、門風。	
宣告聽牌 Declared ready	1台
聽牌時宣告，1 台。宣告之後只能打摸進來的牌。	
地聽 Earthly ready	4台
第一次摸牌後宣告聽牌，在那之前沒人吃、碰或槓過，4 台，取代宣告聽牌和門清。	
也有人玩：不少牌桌算 8 台，常叫「咪幾」：前幾手內宣告聽牌。	
天聽 Heavenly ready	8台
配牌就聽，第一次打牌時宣告，在那之前沒人吃、碰或槓過，8 台，取代宣告聽牌和門清。	
也有人玩：不少牌桌算 16 台；神來也沒有天聽。	
人胡 Human win	16台
閒家在自己第一次摸牌之前就胡別人打的牌，在那之前沒有人吃、碰或明槓過，16 台。	
也有人玩：神來也、戲谷等只要胡的是放槍者這一局打的第一張就算人胡，算 8 台。	
地胡 Earthly win	16台
閒家第一次摸牌就自摸，在那之前沒有人吃、碰或明槓過，16 台。	
也有人玩：神來也別人吃碰過也算地胡。	
天胡 Heavenly win	24台
莊家補完花，開局的十七張就胡了，24 台。	
也有人玩：有些牌桌和麻將大師的比賽算 16 台。	
八仙過海 Eight Immortals	8台
八張花全部到手，立刻胡，8 台，三家都付。	
七搶一 Seven robs one	8台
你有七張花，搶別人的第八張，立刻胡，8 台，被搶的人一人付。	
也有人玩：麻將大師、華人麻將競技聯盟的比賽規則不玩七搶一。	
配牌花胡 Flower win from the deal	4台
開局發牌補花後，就已經是八仙過海或七搶一：在那 8 台之外再加 4 台，共 12 台。	
也有人玩：多數牌桌只算花胡本身，沒有這一項。	
見花見字玩法	
不算圈風、門風、正花，改算：見花見台 1・見風見台 1・無字無花 2・明槓 1・暗槓 2	